




Einrichten eines tele2-Mailkontos unter MSOutlook 2003:

Starten Sie bitte Outlook 2003. Sie finden die Verknüpfung dafür entweder auf Ihrem Desktop oder unter **Start / Programme / Microsoft Office**.

Klicken Sie bitte auf **Extras / E-Mail-Konten**



Klicken Sie auf die Option **Ein neues E-Mail-Konto hinzufügen** und klicken Sie auf **Weiter**.





Klicken Sie auf die Option **POP3** und klicken Sie auf **Weiter**.

E-Mail-Konten

Servertyp
Sie können den Servertyp für Ihr neues E-Mail-Konto auswählen.

Microsoft Exchange Server
Es wird eine Verbindung zu einem Exchange Server hergestellt, um E-Mail zu lesen, auf Öffentliche Ordner zuzugreifen und Dokumente freizugeben.

POP3
Es wird eine Verbindung zu einem POP3-Mailservers hergestellt, um E-Mail zu downloaden.

IMAP
Es wird eine Verbindung zu einem IMAP-Mailservers hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.

HTTP
Es wird eine Verbindung zu einem HTTP-Mailservers wie Hotmail hergestellt, um E-Mail zu downloaden und Postfachordner zu synchronisieren.

Zusätzliche Servertypen
Es wird eine Verbindung zu einem Mailservers einer anderen Arbeitsgruppe oder eines Drittanbieters hergestellt.

< Zurück Weiter > Abbrechen

Geben Sie bitte unter **Benutzerinformationen** Ihren Namen und Ihre Emailadresse vollständig ein. Beachten Sie, daß dies die beim Empfänger angezeigten Absenderangaben sind.

Geben Sie unter **Anmeldeinformationen** Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein, welche Sie bei der Registrierung Ihrer TELE2 E-Mail-Adresse erhalten haben. Geben Sie unter **Serverinformationen** den Namen des Posteingangsservers und Postausgangsservers ein. Falls Sie sich nicht sicher, wie diese lauten, klicken Sie [hier](#). Klicken Sie anschließend auf den Button **Weitere Einstellungen**.

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen **Serverinformationen**

Ihr Name: Posteingangsserver (POP3):

E-Mail-Adresse: Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen **Einstellungen testen**

Benutzername: Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

< Zurück Weiter > Abbrechen



Wechseln Sie auf die Registerkarte **Postausgangsserver**, setzen sie einen Haken vor **Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung** und geben unter **Anmelden mit**. nochmals die Benutzerdaten Ihres E-mail-Kontos ein. Klicken Sie anschließend auf die Registerkarte **Erweitert**.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung

Gleiche Einstellungen wie für Posteingangsserver verwenden

Anmelden mit

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Vor dem Senden bei Posteingangsserver anmelden

OK Abbrechen

Ändern Sie die Serveranschlußnummer für den Postausgangsserver (SMTP) auf **587**. Klicken Sie anschließend auf **OK**.

Internet-E-Mail-Einstellungen

Allgemein Postausgangsserver Verbindung Erweitert

Serveranschlußnummern

Posteingangsserver (POP3): 110

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Postausgangsserver (SMTP): 587

Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL)

Serverzeitout

Kurz Lang 1 Minute

Übermittlung

Kopie aller Nachrichten auf dem Server belassen

Vom Server nach 10 Tagen entfernen

Entfernen, wenn aus "Gelöschte Objekte" entfernt

OK Abbrechen



Klicken Sie bitte auf **Weiter**.

E-Mail-Konten

Internet-E-Mail-Einstellungen (POP3)
Alle Einstellungen auf dieser Seite sind nötig, damit Ihr Konto richtig funktioniert.

Benutzerinformationen

Ihr Name:

E-Mail-Adresse:

Serverinformationen

Posteingangsserver (POP3):

Postausgangsserver (SMTP):

Anmeldeinformationen

Benutzername:

Kennwort:

Kennwort speichern

Anmeldung durch gesicherte Kennwortauthentifizierung (SPA)

Einstellungen testen

Wir empfehlen Ihnen, das neue Konto nach dem Eingeben aller Informationen in diesem Fenster zu testen, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken (Netzwerkverbindung erforderlich).

Die Einstellungen für Ihr TELE2 E-Mail-Konto sind jetzt abgeschlossen. Sie können das Fenster mit **Fertig stellen** schließen.

E-Mail-Konten

Kontoeinrichtung abgeschlossen

Sie haben alle Informationen eingegeben, die zum erfolgreichen Einrichten eines Kontos notwendig sind.

Klicken Sie auf "Fertig stellen", um den Assistenten zu schließen.

Möchten Sie ein weiteres E-Mail-Konto einrichten, führen Sie den Vorgang einfach erneut aus.